



Lön Light

Version 2.19



Hur uppgraderar man?

Förkunskaper: Kunna hitta mappar och flyttar filer emellan dem.

Arbetsätt

Den inbyggda funktion för uppdatering bygger på principen att man startar gamla versionen och får ett antal exportfiler på hårddisken i gamla mappen med Lön Light. Dessa heter LL0 t o m LL6. Dessa filer flyttar man till nya mappen och startar nya versionen med ett särskilt lösenord. Om du vill uppdatera enligt denna princip (och har Lön Light version 1.28 eller senare) så gör du så här:

Uppdatering

1) Se till att du har klart för dig **VAR** gamla mappen finns på hårddisken och **VAR** nya mappen är finns. På PC ligger de nästan alltid i mappen PROGRAM.

2) Öppna mappen med **GAMLA** versionen och därefter:

PC: Håll knappen Shift på tangentbordet nedtryckt och dubbelklicka på Lon Light eller Lon Light.EXE.

MAC: Håll knappen Alt på tangentbordet nedtryckt och dubbelklicka på Lön Light.

3) Ange lösenordet "uppdatera". Får du inte upp begäran om lösenord eller det inte fungerar så har du gjort fel under punkt 2 ovan. Om du gjort rätt visas en särskild bild med anvisningstext och tre knappar längst ned: Avbryt / Förbered (grön) / Uppdatera (röd).

4) Klicka på **gröna** knappen **Förbered** (i **gamla** versionen). Nu produceras filerna LL0 t o m LL6. Dessa filer hamnar i GAMLA mappen. När filerna tillverkats avslutas Lön Light.

5) Flytta alla LL0 t o m LL6-filer från GAMLA mappen till NYA mappen. Misslyckas du med detta så kommer det komma ett felmeddelande där den klagar över att LL1 inte finns.

6) Starta **NYA** versionen på samma sätt som angivits ovan under pkt 2. Kontrollera med hjälp av versionsnumret ovan att du startat rätt så att du nu befinner dig i nya versionen.

7) Klicka på **röda** knappen Uppdatera och följ anvisningarna. Det kan inträffa att den klagar över att filen LL0 saknas om man aldrig gjort en inkomstdeklaration. Klicka i så fall OK. Om den klagar över att filen LL1 saknas däremot har du inte lyckats flytta filerna LL0 t o m LL6- till mappen med nya versionen.

8) När uppdateringen är klar bör man arkivera eller slänga filerna LL0 t o m LL6 (som ligger i nya mappen).

Observera:

- En uppdatering raderar ingenting i gamla systemet, allt i gamla versionen lämnas orört.
- Vid uppdatering flyttas informationen från gamla till nya versionen via LL0 t o m LL6-filerna.
- Uppdateringsläget kommer man till genom att starta Lön Light med lösenordet "uppdatera".
- Om du bara vill ha ny upplaga av skattetabellen skall du INTE använda denna funktion.